

# Microsoft Edge における Internet Explorer モードの設定手順書


本手順は、Microsoft Edge を使用しながら、Internet Explorer としてこむねっとひろしまを編集できる機能（「Internet Explorer モード」という。）の設定手順です。

## ■編集前の手順1（既定のブラウザの設定）

(1) Microsoft Edge を起動します。



(2) 画面右側の「・・・」をクリックして、「設定」を開きます。




(3) 左メニューから「既定のブラウザー」を開きます。



(4) 「Internet Explorer に Microsoft Edge でサイトを開かせる」のリストから「互換性のないサイトのみ (推奨)」を選択します。




- (5) 「Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可」のリストから「許可」を選択します。(初期状態では「既定」となっています。)



- (6) 「許可」を選択した後に画面に表示される「再起動」ボタンをクリックすると、Microsoft Edge が自動的に再起動されます。

右上の「×」ボタンをクリックし、設定画面を閉じます。



※この設定を行えば、再度設定する必要はありません。

## ■編集前の手順2 (Internet Explorer の互換表示設定)

本手順は、Internet Explorer の互換表示設定をしていない場合に必要な手順です。既に設定済の場合は、本手順の実施は不要です。

既に設定済の場合は、6 ページの「編集前の手順3」へ進みます。

(1) Internet Explorer を起動します。



(2) お気に入り (ブックマーク) 等もしくは検索エンジン (Google・Yahoo! など) から「こむねっとひろしま」を開き、画面右上の歯車をクリックして、「互換表示設定」を開きます。



- (3) 「追加する Web サイト(D):」に「city.hiroshima.jp」が記入されていることを確認して「追加(A)」ボタンをクリックします。



ここに  
「city.hiroshima.jp」  
と表示されている場  
合は、設定済です。

- (4) 「互換表示に追加した Web サイト(W):」に「city.hiroshima.jp」が追加されていることを確認して「閉じる」ボタンをクリックします。




- (5) 右上の「×」ボタンをクリックし、Internet Explorer を閉じます。

※この設定を行えば、再度設定する必要はありません。

■編集前の手順3（2つの手順があるため、どちらか1つの手順を選択）


【手順①】お気に入り（ブックマーク）等から開く場合

(1) Microsoft Edge でこむねっとひろしまを開き、画面右側の「・・・」をクリックして、「Internet Explorer モードで再読み込みする」をクリックします。



(2) インターネットブラウザの上部に「このページは Internet Explorer モードで開かれています」と表示されたら、設定完了です。

この画面を開いたまま、9 ページの「編集前の手順4」へ進みます。






## 【手順②】 検索エンジン（Google・Yahoo!など）から開く場合


(1) Microsoft Edge で「こむねっとひろしま」を検索します。



(2) 検索結果のリンクをマウスの右ボタンでクリックすると以下のメニューが表示されるので、「[新しい Internet Explorer]モードタブでリンクを開く」をクリックします。




(3) 別のタブでこむねっとひろしまが開くので、タブをクリックして表示を切り替えます。



(4) インターネットブラウザの上部に「このページは Internet Explorer モードで開かれています」と表示されたら、設定完了です。


この画面を開いたまま、9 ページの「編集前の手順 4」へ進みます。






## ■編集前の手順4【共通手順】

- (1) 「このページは Internet Explorer モードで開かれています」画面で、  
「次回、このページを Internet Explorer モードで開く」の設定を ON にすると、30 日間は Internet Explorer モードの設定をしなくても Internet Explorer モードで自動的に起動されます。  
設定後、「完了」ボタンをクリックします。



なお、この設定は「編集前の手順1」で開いた設定画面で確認できます。




※「次回、このページを Internet Explorer モードで開く」の設定を ON にしないと、編集前の手順を再度実行する必要があります。

## ■編集時の手順

「Internet Explorer モード」を設定した状態で、ご自身の団体のページを開いてログインすると、通常どおり編集作業をすることができます。

なお、ログインの方法や、各モジュールの操作方法については、別添の「こむねっとひろしま かんたんマニュアル」の Lesson3～Lesson10 を参考にしてください。※Lesson1 と Lesson2 は使用しません。



■編集終了時の手順（3つの手順があるため、いずれか1つの手順を選択）  
Microsoft Edge で Internet Explorer モードを終了します。

【手順①】画面上部のバーの青い「終了」ボタンを押します。



【手順②】画面右上の「・・・」をクリックして表示されるメニュー内の「Internet Explorer モードを終了する」をクリックします。





【手順③】 「編集前の手順4【共通手順】」で示した「次回、このページをInternet Explorerモードで開く」の設定をOFFにしたまま、右上の「×」ボタンをクリックして「こむねっとひろしま」を閉じます。

